

Suprelorin®

MANTÉN
SUS OPCIONES
ABIERTAS



 Easy to Give
istm Approved

Indicaciones
de Suprelorin®



Virbac

Indicaciones de Suprelorin®



Perro macho
sexualmente maduro

Indicaciones

Inducción de la esterilidad transitoria en perros machos sexualmente maduros, enteros y sanos.

Inicio de acción

6-8 semanas

Duración

Mínimo 6 meses

Restablecimiento de la fertilidad

- 12 meses (80% de los perros)
- 18 meses (98% de los perros)

Mantenimiento

Un implante cada 6 meses

La alternativa reversible a la castración quirúrgica

- Administración subcutánea.
- Un implante por perro o gato, independientemente del tamaño.
- Implante biocompatible, no requiere extracción.



Gato macho

a partir de los 3 meses



Perra prepuberal

12-16 semanas de edad

Inducción de la esterilidad transitoria y eliminación del olor urinario y de comportamientos sexuales como la libido, la vocalización, el marcaje urinario y la agresividad.

Inducción de la esterilidad transitoria para retrasar el primer estro y los signos del celo. También para evitar la gestación en hembras jóvenes sexualmente inmaduras, enteras y sanas.

6-8 semanas

En el 1-3% de los gatos machos, se ha reportado una falta de la eficacia esperada. En caso de duda, mantener el macho separado de las hembras para evitar una gestación no deseada.

Desde la implantación, se mantiene la inmadurez sexual en las hembras prepuberales.

Mínimo 12 meses

Mínimo 6 meses

Hasta 28 meses

Entre 6 y 24 meses
(98,2% de las perras)

- 6-12 meses (44,6%)
- 12-24 meses (53,6%)

Un implante cada 12 meses

Administración única



Escanea este código QR para acceder a la ficha técnica y a más **información relevante** sobre Suprelorin®

Consejos para implantar Suprelorin®

- PASO 1** Retira el tapón Luer-lock del extremo de la aguja.
- PASO 2** Enrosca la aguja en la jeringa usando la conexión Luer-lock y retira la cubierta de plástico.
- PASO 3** Localiza la zona de implantación entre las escápulas. Conviene desinfectar la zona o recortar el pelo si es muy largo.
- PASO 4** Inserta subcutáneamente la totalidad de la aguja. Evita la colocación del implante en tejido graso, ya que la liberación del principio activo puede verse reducida en zonas de poca vascularización. Presiona el émbolo hasta el final.
- PASO 5** Retira suavemente la aguja con cuidado para que el implante quede bajo la piel. Mantén una leve presión en la zona durante 30 seg.
- PASO 6 Atención:** una vez colocado el implante, **un cilindro translúcido de color azul pálido resultará visible en el extremo de la aguja**. Es normal; se trata de un espaciador estéril que evita que el émbolo del inyector entre en contacto con el implante. El implante, de color blanco/amarillo y consistencia de cera, ha quedado bajo la piel.
- PASO 7** Guarda la jeringa reutilizable. No la tires; la necesitarás para el segundo implante.

Cubierta de plástico de la aguja

Conexión Luer-lock



Aguja precargada



Jeringa reutilizable



Vídeo
implantación
de Suprelorin®

Virbac responde

933 716 373 616 764 990

virbac.responde@virbac.es
es.virbac.com

Construyendo el futuro
de la salud animal

Virbac